

Timex 25.1

Новые устройства

- Терминал ST-BR341P поддерживающий тип идентификации "ладонь".

Новые возможности

- Возможность назначать отслеживаемые элементы систем в мониторинге тревог.
- Фильтрация статусов на уровне настроек системы.

Контроллеры Smartec

- Поддержка дежурных карт.

Отчеты

- Новый отчет для группы "Отчет по пунктам доступа". Показывает в каких уровнях доступа участвуют выбранные считыватели.

Timex SDK

- Добавлен метод, возвращающий все корневые элементы систем.
- Добавлена возможность получения объектов с флагом "удаленные".

Улучшения

- Значительно улучшена скорость работы приложений и сервисов.

- Для терминалов, поддерживающих тип идентификации "лицо", в настройки добавлено отображение IP адреса.
- Отображение времени выполнения операций.

Обновление

Если у вас уже установлен Timex версии 25.1:

- Убедитесь, что у вас не закончилась техническая поддержка. Если у вас поддержка до 8 апреля 2025 года, то вам необходимо продлить техническую поддержку.
- Перед обновлением загрузите все события со всех терминалов/систем.
- Остановите все сервисы Timex и закройте приложения Timex на всех рабочих станциях.
- Сделайте резервную копию базы данных.
- Удалите Timex версии 24.4.
- Установите Timex версии 25.1.
- Запустите утилиту "Обновление базы данных" и пройдите все шаги мастера.
- Необходимо установить "TimexLicenseService" на одном из компьютеров системы Timex (если вы используете HASP-ключ/Guardant-ключ, то на компьютере с установленным HASP-ключом/Guardant-ключом).
- Настройте соединение с сервисами "TimexServerService" (через утилиту "Настройка доступа к SQL Server") и "TimexLicenseService" (через утилиту "Активация Timex").

Установка

Если вы первый раз устанавливаете программу учета рабочего времени Timex, следуйте инструкции в документации.

Системные требования

Операционные системы (кроме embedded) с последними обновлениями:

- Windows Server 2016 x64
- Windows 10 x64
- Windows 11 x64
- Windows Server 2019 x64
- Windows Server 2022 x64

Поддерживаемые версии SQL Server:

- SQL Server 2016 x64
- SQL Server 2017 x64
- SQL Server 2019 x64
- SQL Server 2022 x64